

Allgemeine E-Mail Einstellungen bei Profihost

Um E-Mail-Adressen bei Profihost nutzen zu können, müssen Sie zunächst diese im Servercon anlegen. Wo Sie die **E-Mail Einstellungen** bei Profihost finden, erfahren Sie in den folgenden Artikel.

E-Mail Einstellungen

Wie verbinde ich mich mit der Adminoberfläche Servercon?

Wie erstelle ich ein neues E-Mail Postfach?

Nach erfolgreicher Einrichtung Ihrer E-Mail, können Sie nun Ihr E-Mail-Programm einrichten. Anbei finden Sie die für Profihost allgemein gültigen Angaben, die für jede E-Mail Software genutzt werden kann.

Die nachfolgenden Einstellungen sind Empfehlungen, die wir als Provider aussprechen. Zum einen, um die Fehler-/Warnmeldungen bei der Nutzung mit SSL/TLS zu verringern und zum anderen, um die Sicherheit für unsere Kunde zu erhöhen, in dem wir Ihnen gesicherte Einstellungen übergeben.

Achtung

Es gibt Kunden die als Servernamen **mail.domain-bei-profihost.de** verwenden. Um die Fehler-/Warnmeldungen bei der Nutzung mit SSL/TLS zu verringern, empfehlen wir derzeit ausschließlich den **Servernamen** zu verwenden, siehe Überschrift "Posteingangsserver" weiter unten.

Hinweis

Der **Postausgangsserver** ist identisch mit dem **Posteingangsserver**.

Posteingangsserver (IMAP/POP3):

Den ServerNamen finden Sie in der Adminoberfläche ServerCon unter dem Punkt "E-Mail" -> "E-Mail Adressen"

z.B. serverXXX-han.de-nserver.de oder cloudX-vmXXX.de-nserver.de (Das X in dem Beispiel ist durch eine Nummer zu ersetzen).

Unterstützt wird IMAP als auch POP3

IMAPS-Port: 993

POP3S-Port: 995

Benutzer: Ihre vollständige E-Mail-Adresse (MEINNAME@domain-bei-profihost.de)

Kennwort: Das Kennwort, welches Sie für die E-Mail Adresse vergeben haben

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: "Passwort, normal"

Postausgangsserver (SMTP):

Den ServerNamen finden Sie in der Adminoberfläche ServerCon unter dem Punkt "E-Mail" -> "E-Mail Adressen"

Port: 25 oder 587

Benutzer: Ihre vollständige E-Mail-Adresse (MEINNAME@domain-bei-profihost.de)

Kennwort: Das Kennwort, welches Sie für die E-Mail Adresse vergeben haben

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: "Passwort, normal"

Hinweis

Wenn Sie **SSL/TLS** bzw. STARTTLS verwenden, dann müssen Sie unter Umständen bei der ersten Verbindungsaufnahme das von uns verwendete SSL-Zertifikat bestätigen. Das Zertifikat lautet hierbei auf den Namen *.de-nserver.de.