

E-Mail-Konto einrichten: iPhone, iPad oder iPod touch

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr **E-Mail-Konto unter iPhone, iPad oder iPod touch einrichten**.

Voraussetzung

Für die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos benötigen Sie folgende Informationen:

- Posteingangsserver
- Postausgangsserver
- Benutzername
- Passwort

Weiterführende Informationen erhalten Sie in den folgenden Artikeln:

Allgemeine E-Mail Einstellungen bei Profighost

Wie verbinde ich mich mit der Adminoberfläche Servercon?

Wie erstelle ich ein neues E-Mail Postfach?

Anleitung

Wir erklären Ihnen nun Schrittweise, wie Sie Ihr E-Mail Postfach in **iPhone, iPad oder iPod touch einrichten**.

Schritt 1

Starten Sie Ihr Gerät und wählen Sie auf dem Startbildschirm "**Einstellungen**" aus.



Schritt 2

Im folgenden Schritt wählen Sie **"Accounts & Passwörter"**.



Schritt 3

Um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf **"Account hinzufügen"**.



und wählen "**Andere**" aus.



Anschließend "**Mail-Account hinzufügen**".



Schritt 4

In den folgenden Feldern geben Sie Ihren vollständigen **Namen**, **E-Mail-Adresse**, **Passwort** und Ihre **Beschreibung** für das Konto ein.

Abbrechen	Neuer Account	Weiter
Name	Nachname, Vorname	
E-Mail	mail@domain.tld	
Passwort	●●●●●●●●	
Beschreibung	mail@domain.tld	

Klicken Sie nach erfolgreicher Eingabe auf "**Weiter**".

Schritt 5

In unserem Beispiel haben wir als Konto-Typ "**IMAP**" gewählt. Bitte geben Sie Ihre IMAP-Kontoeinstellungen sowie Benutzernamen für eingehende und ausgehende E-Mails ein. Ihr Benutzername für den Posteingangs- und Postausgangsserver ist Ihre E-Mail-Adresse.

Abbrechen Neuer Account **Weiter**

IMAP POP

Name Nachname, Vorname

E-Mail mail@domain.tld

Beschreibung mail@domain.tld

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname cloudX-vmXXX.de-nserver.de

Benutzername mail@domain.tld

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname cloudX-vmXXX.de-nserver.de

Benutzername mail@domain.tld

Passwort ●●●●●●●●

Klicken Sie auf "**Weiter**".

Konfigurationseinstellungen

Kontotyp	Server	IMAPS-Port	POP3S-Port:	Verschlüsselung
Eingangsserver	cloudX-vmXXX.de-nserver.de*	993	995	SSL/TLS
Ausgangsserver	oder serverXXX-han.de-nserver.de*	25	587	STARTTLS

* Bei dem "X" bzw. "XXX" handelt es sich um Platzhalter und muss durch Ihre Servernummer ersetzt werden. Weiterführende Informationen finden Sie im folgenden Artikel:

Allgemeine E-Mail Einstellungen bei Profihost


Schritt 6

Falls Notizen aktiv, deaktivieren Sie es und klicken auf "**Sichern**".



Schritt 7

Wählen Sie das neu eingerichtete **E-Mail-Konto** aus.



Schritt 8

Sie klicken dann auf "**Account**" um die Einstellungen zu öffnen.



Schritt 9

Dann wählen Sie "**Erweitert**".

Abbrechen Account Fertig

IMAP-ACCOUNTINFO

Name Nachname, Vorname

E-Mail mail@domain.tld >

Beschreibung mail@domain.tld

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname cloudX-vmXXX.de-nserver.de

Benutzername mail@domain.tld

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP cloudX-vmXXX.de-nserver.de >

Erweitert >

Schritt 10


Sie prüfen nun, ob Ihr E-Mail-Konto richtig konfiguriert ist. Falls es nicht der Fall ist, nehmen Sie bitte gemäß des Screenshots die Anpassungen vor.



Nach der Anpassungen, kehren Sie zurück mit "**< Account**" und speichern Ihre Einstellungen mit "**Fertig**".

Schritt 11

Wählen Sie auf dem Startbildschirm "**Mail**" aus. Klicken Sie dann auf das eingerichtete E-Mail-Konto.



Ihre **Kontoeinrichtung** ist erfolgreich abgeschlossen.